

Herstellungsanleitung

Projekt 2:

Glitzerfee
Tanja Müller und Miriam Kasper
www.glitzerfee.ch

Objektbeschreibung:

Retro-Rock

Material und Werkzeug:

- 55 cm gestreifter Jerseystoff (für den Bund)
- 60 cm gemusterter Baumwollstoff, Feincord oder ein persönlicher Lieblingsstoff (für den Rock)
- 160 cm Pomponborte oder 160 cm Einfassband
- passender Faden
- Nähmaschine
- Overlockmaschine
- Zwillingsnadel

Anleitung

	<p>Zuschneiden des Jerseystoffs für den Bund:</p> <p>XS 1x 50 cm hoch x 62 cm Umfang S 1x 50 cm hoch x 73 cm Umfang M 1x 50 cm hoch x 77 cm Umfang L 1x 50 cm hoch x 82 cm Umfang XL 1 x 50 cm hoch x 87 cm Umfang</p> <p>Das Original-Schnittmuster finden Sie in einem separaten PDF.</p>
	<p>Zuschneiden des Baumwollstoffs für den Rock:</p> <p>2 Mal nach Schnittmuster im Bruch* (Vorder- und Rückenteil) zuschneiden. Der ganze Rock wird bei allen Grössen mit 1,5 cm Nahtzugabe genäht.</p> <p>*Im Bruch bedeutet, dass der Stoff gefaltet wird, damit man nur einmal zuschneiden muss.</p>



Zuschneiden der Pomponborte oder des Einfassbandes, 160 cm Länge.



Von Links beim Vorder- und Rückenteil (die beiden schönen Stoffseiten aufeinanderlegen) die Seitennähte mit Stecknadeln zusammenstecken.

Mit dem Geradstich zusammen nähen und mit der Overlockmaschine versäubern. Falls keine Overlockmaschine zur Verfügung steht, die Nahtzugabe auf 1 cm zurückschneiden und mit dem Zickzackstich versäubern. Die Seitennähte flach auf ein Bügelbrett legen und die Nahtzugaben auf die linke oder rechte Seite bügeln.



Beim Bund die kürzeren Seiten von Links mit Zickzackstich zusammennähen.

Auf die rechte Seite kehren und beide Schnittkanten aufeinander legen. Auf das Streifenmuster achten!



Jetzt werden der Bund und der Rock zusammengenäht:

Den Bund in vier gleich grosse Stücke teilen und mit Stecknadeln markieren. Beim Rock die gleiche Teilung vornehmen, ebenfalls mit Stecknadeln markieren.

Nun zusammennähen. Nahtzugaben versäubern.

	<p>Alles auf die schöne Seite drehen, Nahtzugabe Richtung Rockteil klappen.</p> <p>Neben der Naht auf dem Rockteil rundherum bei 5mm mit Gradstich eine weitere Naht nähen.</p>
	<p>Die Saumkante unten versäubern. Die Pomponborte über die Versäuberung mit Stecknadeln feststecken und mit der Bogennaht oder Zwillingsnadel annähen.</p>

Spezielle Hinweise und Tipps:

- Vor dem Zuschneiden sollen die Stoffe gewaschen werden.
- Beim gestreiften Jerseystoff dem Streifenmuster nach schneiden.